



Denit handleiding E-mail programma instellen in Outlook 2016


Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een E-mailadres in te stellen in Outlook 2016.

In deze handleiding dient u de opties betreffende het SSL certificaat uit te schakelen. Een SSL certificaat beveiligt communicatie via het internet. Gegevens zoals gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die de bezoeker invult kunnen met een SSL certificaat worden beveiligd. In deze handleiding wordt er geen gebruik gemaakt van het SSL certificaat. Als u tegen problemen aanloopt of het aangeboden certificaat niet wenst te accepteren kunt u het beste de opties die gerelateerd zijn aan SSL versleuteling uitschakelen.

De schermafbeeldingen die in deze handleiding staan wijken mogelijk af van wat u te zien krijgt.


E-mail account toevoegen

1. Ga in het menu van Outlook 2016 via **Bestand** naar **Info** en klik op **Account toevoegen** om een nieuw account aan te maken.




2. Vink de optie **Handmatige instelling of extra servertypen** aan.

Klik op de knop **Volgende >**.



3. Kies voor **POP** of **IMAP**.



The screenshot shows a window titled 'Account toevoegen' with a sub-header 'Accounttype kiezen'. There are four radio button options: 'Office 365', 'POP of IMAP', 'Exchange ActiveSync', and 'Overige'. The 'POP of IMAP' option is selected. Below 'Office 365' is a text input field for 'E-mailadres' with a placeholder example 'ellen@contoso.com'. Below 'Overige' is a text input field for 'Fax Mail Transport'. At the bottom right are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

Klik op de knop **Volgende >**.

4. Bij de volgende velden vult u het onderstaande in:

Achter **Naam** vult u uw eigen naam in

Achter **E-mailadres** vult u uw E-mailadres in


Bij **Type account** selecteert u **IMAP**

Achter **Server voor inkomende e-mail** vult u **mail.uwdomeinnaam.extensie** in, waarbij u uw eigen domeinnaam en extensie gebruikt, bijvoorbeeld *mail.jouweigenwebsite.nl*.

Achter **Server voor uitgaande e-mail (SMTP)**: vult u **mail.uwdomeinnaam.extensie** in, waarbij u uw eigen domeinnaam en extensie gebruikt, bijvoorbeeld *mail.jouweigenwebsite.nl*.

Achter **Gebruikersnaam** vult u uw volledige E-mail adres in.

Achter **Wachtwoord** vult u het wachtwoord in welke bij uw loginnaam hoort




Vink de optie **Wachtwoord onthouden** aan indien u niet elke keer uw wachtwoord wilt opgeven wanneer u Outlook 2016 start.

De optie **Accountinstellingen testen** door op de knop **Volgende** te klikken kunt u desgewenst uitschakelen.

Meer instellingen

1. Klik op de knop **Meer instellingen....**




Klik op de tab **Server voor uitgaande e-mail**.


Vink de volgende optie aan: **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**.

De volgende optie moet geselecteerd zijn: **Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail**.

2. Klik op de tab **Geavanceerd**.



- Verander het getal bij **Inkomende e-mail (IMAP)** naar: 143
- Selecteer bij het uitklapmenu **Gebruik het volgende type versleutelde verbinding** : Geen
- Verander het getal bij **Uitgaande e-mail (SMTP)** naar: 587 of 25.
- Selecteer bij het tweede uitklapmenu **Gebruik het volgende type versleutelde verbinding** : Geen.
- Klik op de knop **OK**.
- U bent terug bij een eerder venster, klik hier op de knop **Volgende >**.



Klik op de knop **Voltooien** om het aanmaken van het e-mail account af te ronden.

U bent terug bij een eerder venster, klik op de knop **Sluiten** om terug te keren naar het hoofdvenster van Outlook 2016.